

OpenOffice.org 3

Calc 使用手册



內容目錄

刘臼	<u>1</u>
列印試算表	1
列印選項	1
列印選取的工作表	1
<u>列印細項、順序與顯示比例</u>	2
列印細項	2
頁面順序	3
顯示比例	3
周整列印範圍	4
跨頁重複列或欄	4
	4
增加列印範圍	5
	5
編輯列印範圍	5
定義自訂列印範圍	6
<u> 頁面分隔</u>	7
插入頁面分隔	7
换行	7
換欄	7
删除頁面分隔	8
夏首與頁尾	8
設定頁首或頁尾	8
邊框	9
<u>間隔</u>	9
高度	9
<u> </u>	9
<u>設置頁首或頁尾之內容</u>	9
	10
 頁首	10
	10

列印

OpenOffice.org Calc 有很彈性的列印系統可設定列印細項,除了可設定列印範圍,亦可列印指定之儲存格範圍。

列印試算表

由功能表「檔案」→「列印」可列印試算表或將試算表印成檔案。

使用 列印對話框(圖 1)可設定列印選項,將文件以所有工作表、選取的工作表、選取的儲存格三種方式列印;亦可鍵入欲列印之頁面頁數。

設定完列印選項後按確定即可列印。

列印			×
印表機			uttatut. es
名碑(<u>N</u>)	SHARP AR-275 PCL6		特性①
狀態	預設印表機;就緒		
類型	SHARP AR-275 PCL6		
位置	IP_192.168.1.99		
註解			
□ 列印成檔案(2	D		
列印 ————————————————————————————————————		件數	
○ 所有工作表(④	2	列印件數(K)	1 ÷
● 選取的工作表	(D)		
○ 選取的儲存格	i (E)	123 123	▶ 排序(止)
列印範圍			
● 所有頁面④			
〇 頁(G)			
其他(①)	l R	定 取消	1 説明(田) 1
	HE	PAC PAXIN	

圖1:列印對話框

列印選項

列印選項之設定可分為暫時以及永久設定;在編輯中文件開啓之列印對話框按**其他**,可作一次性設定, 僅使用在目前開啓之文件上。由功能表「**工具」→「選項」→「OpenOffice.org Calc」→「列印」**所作 設定即永久設定,為每份試算表之預設列印設定。

列印選取的工作表

當試算表中有許多工作表時,可選擇單張或多張工作表列印。例如一份全年度的財務報表,12個月分 爲12張工作表,僅欲列印11月那張工作表時,可依照下列程序設定。

- 1) 選擇欲列印之工作表(選擇多張工作表可按住 Control 鍵再點選工作表標籤)。
- 2) 由功能表「**檔案」→「列印」**,並點選**其他**。

列印

備註 於不同軟體按其他按鈕將跳出不同之設定選項。

- 3) 勾選僅列印選取的工作表。
- 4) 按確定。

列印	
印表機	
名稱(20) SHARP AR-275 PCL6 特性(1)	
狀態 預設印表機;就緒	
類型 SHARP AR-275 PCL6	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
· 註解 頁	
□列印成檔案(2) 🔽 不列印空白頁面(3)	11111111111111111111111111111111111111
列印 ————— 工作表 —————————————————————————————	
○ 所有工作表(C) 区 僅列印選取的工作表(P)	≅\$88/#)
◎ 選取的工作表	
· ○ 選取的儲存格	
列印範圍 ————	
● 所有頁面④	
○頁(3)	
·	
其他②	

圖 2: 列印選項對話框

列印細項、順序與顯示比例

列印細項

OOo Calc 中可指定下列細項設定:

- 欄和列標題
- 工作表網格
- 備註
- 物件/圖形
- 圖表
- 繪圖物件
- 公式

由下述方式可勾選以上欲列印之選項:

- 1) 由功能表「格式」→「頁面」。
- 2) 選擇 工作表標籤(圖 3)。
- 3) 在 列印 區塊勾選欲列印之選項後按確定。I



圖 3: 頁面樣式之工作表標籤對話框

頁面順序

當文件需以多張列印時,頁面順序的設定可幫助節省整理文件的時間。

由功能表「格式」→「頁面」, 工作表標籤中可設定其頁面順序,當文件需要多張列印時,設定頁面順序可節省整理文件的時間。頁面順序有由上至下,再向右及由左至右,再向下兩種(如圖3)。

顯示比例

設定顯示比例可決定列印文件的使用頁數,此功能適用於大範圍的文件欲縮小列印在指定的頁數時。

- 縮小放大列印輸出—透過比例縮放模式調整列印範圍,例如一工作表原需使用四頁列印(兩頁寬,兩頁高),若將比例縮放係數調整至50%,將可用一頁列印(寬度與高度都減半)。
- 使列印範圍符合寬度/高度一將文件以指定的頁面寬度及高度列印。
- *在頁數上容納的列印範圍一*將文件以指定的頁數列印,此設定僅會縮小文件比例,並無法放 大文件比例;欲放大文件比例需使用縮小/放大列印輸出。

調整列印範圍

跨頁重複列或欄

若工作表內容需使用多頁列印時,可設定重複的欄或列在每一頁。

下述方式爲將前兩列及A欄設爲重複欄列之方式:

- 1) 由功能表「格式」→「列印範圍」→「編輯」。
- 2) 將編輯列印範圍對話框(圖 6)中重複的列由 無- 改為 使用者自訂-。
- 3) 按重複的列輸入欄旁之按鈕可縮小對話框,並選取欲重複的第一、二列,或是手動鍵入\$1:\$2。
- 4) 重複的欄亦由 無- 改為 使用者自訂-。
- 5) 按 重複的欄 輸入欄旁之按鈕可縮小對話框,並選取欲重複的 A 欄,或是手動鍵入\$A。

編輯列印範圍	×
列印範圍	確定
重複的欄	8/67/11/
按此縮小對話框	
編輯列印範圍: 重複的列	×
[

圖 4: 編輯列印範圍對話框

6) 按**確定**。

備註 重複的列並不需要選取整列範圍,只需點列中其中一儲存格亦可重複整列。

定義列印範圍

欲列印大範圍試算表的其中一部份時,可利用定義列印範圍的方式來達成。

定義列印範圍:

1) 選取欲列印的範圍。

2) 由功能表「格式」→「列印範圍」→「定義」即定義完成。

定義後的分頁線將會顯示在畫面上。

備註 由功能表「**檔案」→「頁面預覽」**僅會顯示定義的列印範圍。

增加列印範圍

同張工作表中若已定義過列印範圍,亦可透過下述方式增加列印範圍,且不需是連續的範圍。 定義過列印範圍後:

- 1) 選取欲增加之列印範圍。
- 2) 由功能表「格式」→「列印範圍」→「增加」即可增加列印範圍。

工作表中若有多個列印範圍,分頁線將不會顯示在畫面上。

備註 同張工作表中所定義之不同列印範圍,將列印在不同頁。

移除列印範圍

當需要列印整張工作表時,需要刪除之前定義過的列印範圍。

由功能表「格式」→「列印範圍」→「移除」將會刪除工作表中所有定義的範圍。

移除列印範圍後,分頁線將會消失。

編輯列印範圍

由功能表「格式」→「列印範圍」→「編輯」可隨時定義列印範圍或觀看已定義的範圍(如圖 5)。

編輯列印範圍			×
列印範圍			確定
- 選取 -	\$A\$1:\$C\$8,\$D\$10:\$F\$21,\$G\$23:\$I\$24	Ŷ	
重複的列			
- 無 -		Ŷ	說明(出)
重複的欄			
- 無 -		Ŷ	

圖 5: 編輯列印範圍對話框

以下範例中有三個列印範圍,分別用分號隔開。第一個範圍為最左上方的A3 (\$A\$3)到最右下角的C9 (\$C\$9)。當游標點進輸入欄時,所定義的範圍將以不同顏色標示(如圖6)。

透過輸入欄右側之按鈕(一個視窗與一個箭頭),可縮小對話框,並拉選欲定義的列印範圍。

	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
1										
2			AG#9.TulCodd	الح						
- 3			水扁平町グリエリ車	[2]						<u></u>
4			列印範圍							me l
- 5			- 潠取	-	- \$	4\$1:\$C\$8:\$D\$10	:\$F\$21 \$G\$23:\$I	\$24		唯化
6			Part of the second seco					•		取消
7			重複的列							
8			- 無 -		-					説明(H)
9										
10			重複的欄							
11			- 無 -							
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
圖(5: 編輯歹	旧節圍								

定義自訂列印範圍

除了每次列印前定義列印範圍外,亦可定義需重覆列印的範圍。例如一份大型試算表中,有範圍需要重複出現在不同的報表上,即可透過下述方式可達到此需求。

- 1) 選取欲列印的範圍,由功能表「插入」→「名稱」→「定義」(列印範圍亦可在定義名稱對話框 開啓後設定)。
- 2) 在定義名稱對話框(如圖7)輸入欄中鍵入範圍名稱。
- 3) 按增加, 並由其他勾選 列印範圍。
- 4) 指定範圍,例如A3到F20需鍵入\$A\$3:\$F\$20或A3:F20(兩者為相同效果,需確定儲存格範圍是 使用分號來做分隔)。
- 5) 按確定。

備註 範圍名稱中不可含有空白。

定義名稱	×
名稱	確定
列印範圍3	
列印範圍1 別印範圍1	取消
「入口」「自己時日本	說明(H)
	增加(A)
指定到 ————————————————————————————————————	
\$工作表1.\$F\$16:\$H\$22	更多(<u>M</u>) ✿
區域類型	
☑ 列印範圍(P) □ 重複的欄(C)	
□ 篩選(E) □ 重複的列(R)	

圖 7: 定義名稱對話框

列印定義的範圍:

1) 由功能表「格式」→「列印範圍」→「編輯」。

事先定義過的範圍將會出現在列印範圍下拉式選單中。

2) 選擇範圍後按確定。

此法可快速的設定列印範圍,節省每次列印前選取列印範圍的時間。

頁面分隔

當需要手動指定換頁的邊界時,可指定儲存格為基準,將工作表水平或垂直分割成多頁列印。水平分隔線於基準儲存格之上,而垂直分隔線在基準儲存格之左側。

插入頁面分隔

手動分隔:

- 1) 選取欲分隔頁面之基準儲存格。
- 2) 由功能表「插入」→「手動分隔」。
- 3) 視分隔需求可選擇 換行或 換欄。

工作表之頁面即可被分隔。

換行

選擇換行可將頁面分為上下兩頁,由當時選取的儲存格之上插入分隔線。例如選取儲存格H15,分隔 線將會設定在第14列至15列之間。

換欄

選擇換欄可將頁面分為左右兩頁,由當時選取的儲存格左側插入分隔線。例如選取儲存格 H15,分隔線將會設定在 G 欄與 H 欄之間。

刪除頁面分隔

刪除手動換行:

- 1) 選取分隔線的下一列或右欄中其中一儲存格。
- 2) 由功能表「編輯」→「刪除手動換行」。
- 3) 視需求選擇 換行或 換欄。

即可刪除頁面分隔。

備註 若欲刪除工作表中多條分隔線,必須個別刪除,且定要選取分隔線之下列或右欄 中之儲存格,方能刪除分隔線。

頁首與頁尾

頁首與頁尾之區域已預先設定在工作表頂部與底部以外的區域,必須透過設定頁面樣式來編輯其內容。

設定頁首或頁尾

頁首或頁尾之設定:

- 1) 選取欲加入頁首/頁尾的工作表。
- 2) 由功能表「格式」→「頁面」。
- 3) 選取 頁首(或 頁尾)標籤(如圖 8)。

頁面樣式:預設			X
組織器 頁 邊框 背景 頁首 頁尾	工作表		
頁首			, I
☑ 顯示頁首(D)			
✓ 內容左右相同(C)			
左邊框(止)	0.00公分 ÷		
右邊框①	0.00公分 🚦		
間隔③	0.25公分 🚦		
高度(出)	0.50公分 💼		
▶ 自動最適調整高度(A)			
其他(<u>M</u>) 編輯(E)]		
	確定 取消	說明(H)	返回(R)

圖 8: 頁面樣式之頁首對話框

4) 勾選顯示頁首(或頁尾)。

此對話框可設定頁首或頁尾之邊框、間隔與高度,可勾選 自動最適調整高度 自動調整適合的頁首或頁 尾高度。

邊框

透過設定左或右邊框離紙張邊界的距離覺得頁首或頁尾的寬度。

間隔

間隔設定值影響了頁首或頁尾與試算表內容之距離,若設定1.00公分,試算表列印出來後,頁首或頁 尾將距離試算表版面1公分。

高度

高度設定值影響了頁首或頁尾的高度。

頁首或頁尾之外觀

按下**其他**按鈕可設定頁首或頁尾之外觀,對話框如圖9所示。

邊框/背景		×
邊框 背景		
線條編排 ————————————————————————————————————	線條 ————	至內文的間隔 ————————————————————————————————————
預設(D)	様式(⊻)	左心) 0.00公分 🗧
	- 無 - 🔼	右(Δ) 0.00公分 €
使用者定義(U)	0.00 pt	上(I) 0.00公分 ÷
	2.50 pt	下(8) 0.00公分 共
	4.00 pt	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
位置(2)	距離C)	顏色(0)
	0.18公分 📮	▶ 灰色
	確定取	(消] _ 說明(H) _ 返回(R)

圖 9: 頁首 / 頁尾之邊框 /背景

此對話框中可設定頁首或頁尾之邊框與背景。

設置頁首或頁尾之內容

Calc 試算表之頁首與頁尾各有三個欄位可輸入內容。

於頁首或頁尾對話框(如圖 8)中按下編輯按鈕,將開啓鍵入頁首或頁尾內容之對話框(如圖 10)。

區域

左、中、右區域皆為獨立區域,可輸入不同內容。

頁首

頁首下拉式選單中有許多預設內容可套用在區域內。

頁首 (頁面樣式: 預設)			×
左邊區域(L)	中間區域(C)	右邊區域(1)	確定
Test Left	工作表1	Test Right	
		J	
頁首(D)	自訂	•	
ᅌᆊᆍᆇ			
日訂具自		≞	
提示			
請按一下這個按鈕來變更字類	型或插入日期、時間等區域指令	•	

圖 10: 編輯頁首或頁尾內容

自訂頁首

下列按鈕可修改區域內容之屬性或插入試算表相關資訊至區域中。

- ▲ 開啓文字屬性對話框。
- Image: Marchanger Marchanger
- 插入工作表名稱。
- 插入頁碼。
- 🎽 插入總頁數。
- 1 插入日期。
- ④ 插入時間。